

Plakate drucken

Kurze Anleitung, wie man Plakate auf dem [Canon-Großformatdrucker](#) druckt.

1. Passende Druckdatei erstellen

Mögliche Dateiformate

PDF	Beste Wahl für Plakate und Vektorgrafiken. Bilder in PDFs müssen auch mit ausreichender Auflösung gerastert werden.
JPEG	Nur für reine Fotodrucke. JPEG ist ein komprimiertes Format, das <i>kann</i> sich negativ auf die Qualität auswirken. Oft aber ausreichend, wenn hohe Qualität gewählt ist.
TIFF	Nur für reine Fotodrucke. Verlustfrei oder gar nicht komprimiert. Höchste Qualität für Fotos.
PNG	Nur für reine Fotodrucke. Verlustfrei oder gar nicht komprimiert. Höchste Qualität für Fotos.

Keine Schnittmarken erforderlich. (Diese können in der Software beim Druck erstellt werden.)

Auflösung

300 dpi. Für Großformate sind auch weniger möglich. Z.B. 150 dpi für Plakate.

Farbprofil

Für Canon-Papiere sind diese über die Installation des Druckertreibers erhältlich. Für andere Papiere hier:

(following soon...)


2. Druckdatei auf Druck-iMac kopieren

- Per AirDrop
- Downloaden aus Cloud / OneDrive / [Swisstransfer](#)
- Alternativ auch per USB-Stick (USB-C)


3. Datei in Mirage laden und drucken



Mirage öffnen. (Blaues Icon mit "M" im Dock).



Druckdatei in das Fenster ziehen.



Druckeinstellungen vornehmen:

1. Papier aus der Liste auswählen
2. Papierformat einstellen: Rolle oder Blatt. Bei Rolle, ob und wo geschnitten werden soll. Meist ist „nach jeder reihe abschneiden“ hilfreich.
3. Papiergröße einstellen (nicht die Druckgröße, sondern wie groß das Papier ist, das eingelegt ist)
4. Hier die Druckgröße des Bildes/Motivs einstellen. Standardmäßig ist die Größe auf 100% eingestellt, also so groß, wie die Datei angelegt ist.
5. Bei Bedarf Schnittmarken aktivieren. Sparsam sind z.B. „Innengerichtete Eck-Schnittmarken“.
6. Drucken

Revision #4

Created 2026-08-06 08:34:15 UTC by Felix Obermaier

Updated 2026-08-07 20:28:07 UTC by Felix Obermaier